



August, 2017

BIG-IP: 透過ヘルスマモニタ


PRESENTED BY:

F5ネットワークスジャパン

WE MAKE APPS  FASTER.
SMARTER.
SAFER.

透過ヘルスマニタ

- **透過ヘルスマニタはファイアーウォール等透過型デバイスを監視する際に利用**
- Firewall等セキュリティ機器はPing応答しない設計があります
- その先のRouter等を接続先とすることで、透過的に死活を監視します
- 接続先にあわせたプロトコルが使用できます(HTTP等LTMで使用可能なヘルスチェックほぼすべて)



透過ヘルスマニタ

- **設定**

- Nodeに割り当てるMonitor設定でTransparentをYesとし、Alias Addressに最終的な接続先をセットする

Transparent	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Alias Address	<input type="text" value="192.168.0.1"/>

- レイヤ4より上のMonitorタイプで監視したい場合は、Alias Service Portも指定

Transparent	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Alias Address	<input type="text" value="192.168.0.1"/>
Alias Service Port	<input type="text" value="80"/> <input type="text" value="HTTP"/>

